

ERP 系統-新版標籤格式設定

一. 介面

功能鍵：新增、修改、複製、刪除

已新增的標籤尺寸格式

產品明細

列印鍵

選擇列印張數

注意事項：

- 不同品牌的標籤機，印製的指令可能不同，標籤尺寸設定不建議混用。
- 標籤尺寸清單可以新增多個，不同品牌、尺寸建議可以新增專用的設定。
- 新增標籤尺寸時，可以先設定標籤尺寸後印製標籤，依印製結果調整項目位置。

二.新增

設定

順序： 1 名稱：

印表機： Xprinter XP-350BM

紙張寬度： 35 紙張高度： 25 列印濃度： 8

列印方向： 正常 上下顛倒 左右相反 上下顛倒，左右相反

條碼序號

X： 0 條碼高度： 0 是否列印 類型： EAN128

Y： 0 旋轉： 0 是否列印文字

說明

X：距離左上角的水平距離
Y：距離左上角的垂直距離
字數：每行限制字數，<1不限制
行數：最多幾行，<1最多1行

是否列印	名稱	X	Y	字首	字尾	底線	字型	字體高...	字體...	字數	行數	旋轉
<input checked="" type="checkbox"/>	產品名稱	12	3			<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	32	標準	0	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	單位	200	3			<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	32	標準	0	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	單價	12	120	售價\$		<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	32	標準	0	1	0

OK Cancel

1. 設定

- 順序：格式的排序。
- 名稱：格式的名稱。
- 印表機：設定列印的標籤機。
- 紙張寬度：標籤紙的寬度。
- 紙張高度：標籤紙的高度。
- 列印濃度：列印的字體的濃度。
- 列印方向：預設為正常。

2.條碼/序號

- **X**：X 軸的參數。
- **Y**：Y 軸的參數。
- **條碼高度**：印製的條碼**高度**。
- **旋轉**：選擇印製**方向**，如無特殊需求，則選**0**度。
- **是否列印**：是否印製**條碼**，需要印製則勾選。
- **是否列印文字**：是否印製**條碼文字**，需要印製則勾選。
- **類型**：選擇條碼的 **Code**，如無特殊需求，則選預設值。

備註：

不同型號的標籤機不一定支援 EAN128（類型），當印製的「條碼」沒有印出時，可改用 39 或 其他類型的 Code 列印(例：LPQ58 需選 39)。

3.項目

- **是否列印**：是否列印項目，需要**印製則勾選**。
- **名稱**：項目名稱。
- **X**：X 軸的參數。
- **Y**：Y 軸的參數。
- **字首**：在**項目前**新增的文字。
- **字尾**：在**項目後**新增的文字。
- **底線**：在項目新增底線。
- **字型**：可選擇印製的字型。
- **字體高度**：可更改字體的大小。
- **字體外型**：可選擇粗體、斜體。
- **字數**：可設定每一行顯示的字數。
- **行數**：預設為**1**行，如字數較多可改為**2**行。
- **旋轉**：該項目可旋轉的角度。

三.範例

- 標籤機型號：XP-350BM
- 標籤紙尺寸：40*25mm

設定

順序： 1 名稱： 40*25

印表機： Xprinter XP-350BM

紙張寬度： 40 紙張高度： 25 列印濃度： 14

列印方向： 正常 上下顛倒 左右相反 上下顛倒，左右相反

條碼/序號

X： 12 條碼高度： 50 是否列印 類型： EAN128

Y： 80 旋轉： 0 是否列印文字

說明

X：距離左上角的水平距離
Y：距離左上角的垂直距離
字數：每行限制字數，<1不限制
行數：最多幾行，<1最多1行

是否列印	名稱	X	Y	字首	字尾	底線	字型	字體高...	字體...	字數	行數	旋轉
<input checked="" type="checkbox"/>	產品名稱	12	40			<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	38	標準	0	1	0
<input type="checkbox"/>	單位	200	40			<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	32	標準	0	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	單價	90	160	售價\$	/件	<input type="checkbox"/>	微軟正黑體	38	標準	0	1	0

OK Cancel

